

C-UM-Configuration CoreFTP LE Valero



Objet: Configurer une connexion FTP pour Valero avec CoreFTP LE

Description

Ce guide explique comment configurer le logiciel CoreFTP LE pour vous connecter de manière sécurisée au site FTP de Valero.

Étapes

1. Ouvrir le logiciel CoreFTP LE.
2. Cliquer sur **Sites** dans le menu, puis sélectionner **Site Manager**.
3. Cliquer sur le bouton **New Site** pour créer une nouvelle connexion.
4. Saisir dans le champ **Site Name**.
5. Saisir dans le champ **Host / IP / URL**.
6. Saisir votre nom d'utilisateur fourni par Valero dans le champ **Username**.
7. Saisir votre mot de passe fourni par Valero dans le champ **Password**.
8. Sélectionner **FTP/Auth TLS** dans la liste déroulante **Connection**.
9. Cocher la case **PASV** pour activer le mode passif.
10. Cliquer sur l'onglet **Advanced**.
11. Cocher la case **Compress transferts (MODE Z)** dans la section **Transfer**.
12. Cliquer sur le bouton **Connect** pour lancer la connexion.
13. Accepter le certificat de sécurité en cliquant sur **Always accept** si une fenêtre d'avertissement apparaît.
14. Vérifier que la connexion est établie et que les fichiers distants apparaissent dans le volet de droite.
15. Cliquer sur l'icône de déconnexion (représentant une prise débranchée) pour fermer la session lorsque vous avez terminé.

Remarques

- Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter le support technique de Valero.

Core FTP Valenc 0026

Site Manager

secure.rapidnet.ca

Site Name
secure.rapidnet.ca

Host / IP / URL
secure.rapidnet.ca

Username
0120+secure.rapidnet.ca Anonymous

Password
***** 0120a Don't save password

Port 21 Timeout 60 Retries 2 Retry On

PASV Use Proxy

Connection
FTP

SSL Options
 SSL Listings SSL Transfer Clear (CCC)
 OpenSSL Windows SSL

Comments